

DESINFISERING - VEILEDNING

Innledning om desinfisering – lokale bestemmelser:

Alle som kommer fra utlandet eller andre vassdrag må desinfisere fiskeutstyret (stenger, vadebukser, redskaper, hov, og annet utstyr). Dette gjøres på de sjølinstruerende desinfeksjonsstasjonene før du begynner å fiske. I tillegg er det noen betjente stasjoner som er åpne på dagtid.

SJØLINSTRUERENDE STASJONER:

Våre stasjoner bruker desinfiseringsmidlet Virkon S.
Desinfiseringen foregår etter følgende anvisning:

Fluer, sluker og esker dyppes i Virkon S i minimum 15 sek og skylles av med vatn etter om lag 15 min. Tørk utstyret.

Stenger sprayes med Virkon S som skylles av med vatn etter ca 15 min.

Vadere / støvler settes i kar med Virkon S og vaskes utvendig med løsningen.

Liner dyppes i Virkon S eller skylles med Virkon S i minst 30 sek. Hovedlina på fluestenger dras av og legges i løsningen.

Sneller dyppes i Virkon S. Snellene kan eventuelt sprayes med Virkon S. En må da la middelet virke i minimum 1 min før det skylles av med rent vann.

Håver legges i løsningen med Virkon S i minst 1 min. Dersom karet ikke er stort nok for hele håven, kan handtaket skylles med Virkon S, men hele nettet må ligge i løsningen i minimum 1 min.

Fiskevesker kan legges i Virkon S eller fuktes utvendig og innvendig med svamp fuktet med Virkon S. Skylles og tørkes godt etterpå.

Båter, blåser, baderinger m.m. sprayes/dusjes med Virkon S og tørkes grundig etterpå. Pass på at båtene desinfiseres innvendig og at det ikke er vann igjen i båtene før de transporteres videre.

Når du er ferdig med desinfiseringen tar du bilde av ukenummer med mobiltelefon. Bildet skal vise når du har desinfisert utstyret.

KORT MED UKENUMMER FINNES I DESINFISERINGSKASSA.

Samarbeidsutvalget for Måselvvasdraget ønsker en frisk elv fri for sykdommer og gyrodactylus salaris.